

Ihre Rufumleitung

So bleiben Sie erreichbar

Mit den Rufumleitungen bleiben Sie auch dann erreichbar, wenn Sie Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet haben oder ein Gespräch nicht entgegen nehmen möchten. Es gibt vier verschiedene Rufumleitungen, die Sie einzeln oder in Kombination einrichten können. Damit Ihnen von Anfang an kein Anruf entgeht, haben wir die ersten drei Rufumleitungen auf die Mobilbox schon für Sie voreingestellt.

Ihre Rufumleitungen im komfortablen Überblick

Rufumleitungen bei **ausgeschaltetem Mobiltelefon:**

Wenn Sie Ihr Handy ausgeschaltet haben, werden alle Anrufe auf die Mobilbox weitergeleitet.

Rufumleitung im **Besetzfall:**

Damit werden alle Anrufe auf Ihre Mobilbox weitergeleitet, wenn Sie gerade telefonieren und deshalb bei Ihnen besetzt ist.

Die Einstellungen zu Ihrem E-Mail Empfang können Sie natürlich auch im Internet vornehmen. Hierfür klicken Sie einfach auf den Button "Online-Administration".

Rufumleitung einrichten, ändern und löschen

Die Rufumleitung zu Ihrer Mobilbox können Sie in einfacher Weise nach Auswahl Ihrer Mobilbox über die T-Mobile Kurzwahl 33 11 im Hauptmenü mit dem Auswahlpunkt 7 einstellen. Generell ist die Einstellung der Rufumleitung aber auch über die Menüführung Ihres Handys möglich. Sie können die Rufumleitung aber auch direkt über folgende Codes einrichten, ändern oder löschen.

Rufumleitung einrichten

Das Beispiel zeigt die Rufumleitung zur Mobilbox

1. Rufumleitung bei ausgeschaltetem Mobiltelefon einrichten

* * 6 2 * 3 3 1 1 # 

2. Rufumleitung im Besetzfall einrichten

* * 6 7 * 3 3 1 1 # 

3. Rufumleitung bei Nichtentgegennahme einrichten

* * 6 1 * 3 3 1 1 # 

Damit wird ein Anruf nach 15 Sekunden weitergeleitet.

Sie können Anrufe auch in Intervallen von 5, 10, 20, 25 oder 30 Sekunden weiterleiten lassen.

Für eine Weiterleitung nach 25 Sekunden geben Sie zum Beispiel ein:

* * 6 1 * 3 3 1 1 * 1 1 * 2 5 # 

Sofortige Rufumleitung für alle Anrufe einrichten

* * 2 1 * 3 3 1 1 # 

Auch zu anderen Anschlüssen ist eine Rufumleitung möglich. Geben Sie statt der 33 11 die gewünschte Rufnummer inklusive Vorwahl an. Damit die Rufumleitung im Ausland funktioniert, sollten Sie die Rufnummer im internationalen Rufnummernformat eingeben.

Ihre Rufumleitung

So bleiben Sie erreichbar

Rufumleitung löschen

1. Rufumleitung bei ausgeschaltetem Mobiltelefon löschen

6 2 # 

2. Rufumleitung im Besetzfall löschen

6 7 # 

3. Rufumleitung bei Nichtentgegennahme löschen

6 1 # 

4. Sofortige Rufumleitung löschen

2 1 # 

5. Alle Rufumleitungen gleichzeitig löschen

0 0 2 # 